

Per effettuare l'installazione o l'aggiornamento da versioni precedenti del programma occorre eseguire le seguenti operazioni sul PC:

- Aver installato ActiveSync (su Winsows XP) o Mobile Device Center 6 (su Vista o Seven)
- Decomprimere il file . zip sul dal quale si otterrà una cartella contenente a sua volta tre file
- Non spostare i tre file da questa cartella
- Connettere il palmare al PC tramite cavo USB

Eeguire quindi le seguenti operazioni sul PC

- Eseguire il file GeoproMobileInstaller.exe contenuto nella cartella decompressa precedentemente
- Nel caso si verifichi un errore del tipo "Impossibile avviare l'applicazione ... Una nuova installazione potrebbe risolvere il problema." Occorre eseguire queste operazioni:
 - aprire il seguente sito internet:
<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26347>
 - se il sistema operativo utilizzato è a 32 bit scaricare il file vcredist_x86.EXE (il 3° nella pagina), mentre se è a 64 bit scaricare il file vcredist_x64.EXE (il 2° nella pagina)
 - eseguirlo con i diritti di amministratore.
- Una volta avviato correttamente GeoproMobileInstaller.exe, seguire la procedura guidata effettuando le istruzioni suggerite fino al termine della stessa
- Selezionare la cartella ove si vuole installare il programma
- In caso di aggiornamento da versioni precedenti, si consiglia di installare il programma nel supporto contenente la cartella MercurioCfg in modo da utilizzare tutte le impostazioni precedentemente inserite
- Al termine dell'installazione, Mercurio verrà avviato sul palmare
- Nel caso di prima installazione, immettere i codici di attivazione eventualmente scaricandoli da internet
- Per avviare Mercurio le volte successive, sarà sufficiente cliccare sull'icona relativa presente nella pagina Programmi